

Instalación Proyecto Indra



INDICE

Instalación.....	2
Instalación del Servidor	2
Instalación del Terminal	5
Compartir carpeta Indra del servidor.....	5
Habilitar la cuenta de Invitado.....	6
Compartir carpeta con permisos de escritura para el Invitado	7
Primera Ejecución del Terminal.....	7
Activación del Programa	8
Problemas en la primera ejecución.....	9


Instalación

El programa está preparado para funcionar en red, es decir, utilizar la red local de la empresa para que varios ordenadores pueden trabajar con la misma versión de los datos.


Por lo tanto, en el caso de querer instalar el programa en una red local, es necesario instalar el programa servidor en el ordenador que actuará como servidor, y el programa terminal en los ordenadores terminales.

Instalación del Servidor


Debemos ejecutar el asistente de instalación “InstalarIndraServidor.exe” en el ordenador que actuará de servidor, que nos irá haciendo las preguntas necesarias: El proceso de instalación del Proyecto Indra requiere que instalemos por un lado el programa en el ordenador que va a funcionar como servidor y por otro lado, que



Primeramente nos pregunta si queremos instalar el programa. Pulsamos el botón [Sí].




Nos indica que estamos ante la instalación. Pulsamos el botón [Siguiente].




Por defecto, el programa se instala en la carpeta “Archivos de Programa\CodigoZone\Indra”, en el caso de que queremos instalarlo en otra, desde esta pantalla podemos indicarle en cual.


Pulsamos el botón [Siguiente].




Ahora nos pregunta el nombre de la carpeta que se creará en el menú de programas de Windows. Pulsamos el botón [Siguiente].



Ahora nos pregunta si queremos crear un acceso directo en el escritorio. Pulsamos el botón [Siguiente].



Pulsamos el botón [Instalar].



Acabada la instalación podemos lanzar directamente el programa.


Instalación del Terminal

Para poder instalar el terminal, primero debemos compartir la carpeta donde se ha instalado el programa servidor con permisos de escritura para que el resto de los terminales puedan ver dicha carpeta y poder escribir datos en ella.

Si ya tiene compartido el disco duro sobre el que se ha instalado el servidor, este paso no es necesario, ya que el resto de los ordenadores en red verán dicha carpeta compartida.

Compartir carpeta Indra del servidor

Para compartir la carpeta, debemos ir con el explorador de Windows a la carpeta C:\Archivos de Programa\CodigoZone\Indra y pulsar botón derecho sobre ella.




En la pestaña compartir nos aseguramos que está marcada la opción “Compartir esta carpeta”.

En el caso de que el servidor sea Windows NT, 2000 o XP es necesario que la carpeta tenga los permisos suficientes por usuarios, es decir, dependiendo del tipo de instalación de la red Windows, deberá tener en el servidor creados los usuarios del resto de los equipos con sus contraseñas.


Habilitar la cuenta de Invitado

Una opción rápida para compartir una carpeta para todo el mundo en Windows NT, 2000 o XP consiste en darle permisos de escritura al usuario Invitado. Para ello, primero debemos asegurarnos de que la cuenta de usuario Invitado no está deshabilitada.

Desde Inicio, Configuración, Panel de Control, Herramientas administrativas, Administración de Equipos, Usuarios locales y grupos:




podemos comprobar si dicha cuenta está deshabilitada, en la imagen aparece con una marca en rojo, por lo que deberemos habilitarla, para ello, pulsamos botón derecho sobre el icono de Invitado, y pulsamos propiedades:




y desmarcamos la opción de “Cuenta deshabilitada”.

Compartir carpeta con permisos de escritura para el Invitado

Para poder compartir una carpeta dándole permisos a la cuenta de Invitado, sólo tenemos que pulsar botón derecho sobre la carpeta que queremos compartir, pulsar la opción de compartir.





Pulsamos el botón [Permisos] y nos aparece la imagen la derecha, pulsamos en Agregar, localizamos el icono de Invitado y pulsamos agregar.




Primera Ejecución del Terminal

Una vez compartida la carpeta del servidor, la primera ejecución del terminal nos preguntará dónde se encuentra la base de datos del servidor, por lo que vamos indicando por el entorno de red el ordenador servidor, y accedemos a la carpeta que hemos compartido, y seleccionamos el fichero “IndraCliente.mdb”.



Activación del Programa

La primera vez que ejecutemos el programa e intentemos acceder a cualquier parte del mismo, el programa nos pedirá los códigos de activación desde la siguiente pantalla:



Deremos enviar por fax la solitud de activación del programa, desde el botón [Solicitud] nos rellenará un formulario para facilitar su impresión. Si tenemos acceso a



Internet desde el ordenador, desde dicho formulario también podremos enviar un correo automático con dicha información.

Solicitud de Clave de Acceso

Datos Personales

Empresa C.I.F.

Dirección

Dirección Población

CP Provincia

Contacto

Teléfono Fax

Imprimir E-Mail Cancelar

Indra SOFTWARE

Problemas en la primera ejecución

Si el programa la primera vez que es ejecutado una vez que ha sido instalado genera un error y no deja entrar al mismo, es debido a que no tiene instalado el soporte de ADO, la causa más probable es que tenga un windows98.

Para solucionarlo descargue el fichero de soporte MDAC_TYP.EXE desde el enlace "[Instalación Soporte ADO 2.8.](#)" desde la página WEB y ejecútelo en el ordenador que da el problema.